



INSTALACJA STEROWNIKÓW DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH SGH


1. Jeśli jesteś **na terenie SGH**: połącz się z siecią bezprzewodową Wi-Fi (eduroam, SGH_PACOWNICY_R lub SGH_INTERNET_R, instrukcja połączenia z siecią: <http://www.sgh.waw.pl/wifi>).
Jeśli jesteś **poza SGH**: uruchom klienta VPN (więcej informacji na: <http://www.sgh.waw.pl/vpn>)
2. Po połączeniu z siecią bezprzewodową lub VPN wybierz z menu start polecenie „Uruchom” i wpisz: `\\cw.nt.sgh.waw.pl`




3. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pojawi się okno do autoryzacji – wpisz swój login i hasło do sieci SGH




4. Po zalogowaniu otworzy się okno z drukarkami. Kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarce i wybierz opcję Połącz



5. Pojawi się okno łączenia z drukarką i instalacji sterowników



6. Po zainstalowaniu sterowników w menu "Urządzenia i drukarki" będzie widoczna zainstalowana drukarka




7. Jeśli chcesz zainstalować dwie drukarki: czarnobiałą (Print_BW) i kolorową (Print_Color), powtórz kroki 4-6 dla drugiej drukarki.

8. Wybierz drukarkę Print_BW lub Print_Color, aby wysłać dokument do urządzenia (konfigurację wydruku można ustawić we właściwościach drukarki).



9. Dodatkowo można upewnić się, czy dokument znajduje się w kolejce wydruku. Należy zalogować się na stronie: <https://cw.sgh.waw.pl/m>. Jeśli zadania będą gotowe do wydruku, znajdą się w zakładce „Zarządzaj zadaniami do drukowania”.



10. Po zakończeniu drukowania należy wyłączyć Network Connect.
11. Wydrukuj dokument na terenie SGH na urządzeniu wielofunkcyjnym CW.